



- » Umieść przesyłkę **na nieuszkodzonej palecie EUR, EURO UIC, EPAL** lub **innym nośniku** przystosowanym do mechanicznego przeładunku*.



- ⚠ **PAMIĘTAJ!** Elementy przesyłki nie mogą wystawać poza obrys palety.

* możliwość przeładunku zarówno wózkiem widłowym jak i ręcznym paletakiem. Wytrzymałość palety powinna odpowiadać rodzajowi załadowanego towaru.




- » Elementy **cięższe układaj na dole**, a lżejsze coraz wyżej.

- ⚠ **PAMIĘTAJ!** Suma długości + szerokości + wysokości nie powinna przekraczać 400 cm

- 2 m długości
- 0,8 m szerokości
- 2,15 m wysokości
- 750 kg wagi*

*maksymalna waga w B2C dla dostawy z windą




- » Solidnie **przymocuj towar** do palety. Wykorzystaj do tego **taśmy bindujące**.

- » **Zabezpiecz narożniki** przesyłki, korzystając z tekturowych lub styropianowych zabezpieczeń.


- » Zabezpiecz przesyłkę, **owijając ją trzema warstwami ze wszystkich stron folią stretch oraz taśmą brandowaną**, tak aby uniemożliwić dostęp do zawartości.

- ⚠ **PAMIĘTAJ!** Zakaz umieszczania etykiet na górze przesyłki.




- » Nanieś na **dłuższym boku** przesyłki **etykiętę adresową** oraz umieść obok informacje dotyczące **specyfiki postępowania** (np. „uwaga szkło!”).

- ⚠ **PAMIĘTAJ!** Przesyłka wysoka i wąska powinna być umieszczona na nośniku zapewniającym stabilność.



- » W przypadku worków luzem układanych na paletach, **na spodzie (przed ułożeniem worków) podłóż przekładkę tekturową** oraz **zabezpiecz nią w koło dół przesyłki**.

- » Następnie owiń całą przesyłkę folią oraz taśmą bandującą.





RYZIKO INGERENCJI W ZAWARTOŚĆ

Przykładowy rodzaj towaru: *sypki, pakowany w worki*

- ❌ Brak zabezpieczenia stosu worków od góry, co umożliwia dostęp do zawartości.


- ✅ Towar na nośniku musi zostać zabezpieczony w taki sposób, aby całkowicie uniemożliwić dostęp do jego zawartości.



- » Przesyłki przekraczające wymiar palety, takie jak: blachy, deski, panele itp., umieść na nośniku i **z każdej strony przytwierdź ładunek za pomocą taśmy bandującej** aby uniemożliwić jego przemieszczanie się.

- » Wszystkie wystające **boki przesyłki zabezpiecz tekturowymi narożnikami**, a w przypadku blachy drewnianymi.


- » Owiń przesyłkę folią oraz taśmą bandującą.




TOWAR W OPAKOWANIU PRODUCENTA

- » Produkty AGD przyjmujemy bez nośnika, lecz w **oryginalnym opakowaniu producenta**.

⚠ **PAMIĘTAJ!** Jeżeli opakowanie prod. stanowi element przesyłki (opak. handlowe) pamiętaj o odpowiednim zabezpieczeniu go z zewnątrz folią bądź kartonem (opak. transportowe) co zapewni ochronę przesyłki.


**TOWAR BEZ OPAKOWANIA
FABRYCZNEGO**

- » Towar, który nie jest zapakowany fabrycznie **musi zostać umieszczony na nośniku i zabezpieczony**.




PRZESYŁKA W KARTONIE

- » **Dopasuj wytrzymałość opakowania do ciężaru** oraz kształtu zawartości, tak aby możliwe było ręczne przeładowanie.
- » **Dostosuj wielkość opakowania do zawartości przesyłki**, aby uniknąć pustych przestrzeni.
- » **Uzupełnij puste przestrzenie wypełniaczem**, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia przesyłki.
- » **Zastosuj przegrody i wypełnienia wewnątrz opakowania.** Spód oraz boki wyściel folią bąbelkową lub/i styropianem o odpowiednich kształtach.



- » Oklej przesyłkę taśmą brandowaną, aby uniemożliwić dostęp do zawartości. Preferowane **oklejenie tworzące literę H** na górze i na podstawie opakowania.
- » Umieść **etykietę adresową** na **boku opakowania**. Oznakuj przesyłkę odpowiednimi piktogramami ostrzegawczymi.
- » **Maksymalna długość najdłuższego boku** jednego opakowania dla przesyłek niespaletyzowanych wynosi **230 cm.***
- » **Suma wymiarów nieprzekraczająca 400 cm.**
- » **Maksymalna waga całej przesyłki w B2C** nie może przekroczyć 800 kg.**
- » Umieść etykietę „HEAVY” na boku opakowania jeśli przesyłka waży **powyżej 20 kg.**



- ⚠ **PAMIĘTAJ!** Gotowa do transportu jednostka transportowa nie może przekroczyć **50 kg wagi**** (jeśli jest cięższa niż 50 kg to musi znaleźć się na nośniku).

* dłuższe przesyłki możliwe po akceptacji ROHLIG SUUS Logistics.

** z wyłączeniem AGD z możliwością transportu na wyspecjalizowanym wózku z maksymalną wagą do 168 kg.




- » Jeżeli przesyłka zawiera **więcej niż 5 kartonów**, to musi zostać zapakowana na nośniku zgodnie z zasadami pakowania przesyłki paletowej.




JAK PRZYGOTOWAĆ MEBLE DO TRANSPORTU?

1. Meble w częściach lub niewielkie elementy powinny **zostać zapakowane w karton**. Zdemonotowane nóżki mebla zapakuj w oddzielną paczkę, a w przypadku mebli tapicerowanych umieść je pod poduszkami.
2. **Zabezpiecz ostre lub wystające elementy folią lub kartonem**.
3. Wszystkie elementy znajdujące się wewnątrz, takie jak szklane półki, szuflady, pojemniki, nóżki i inne, **powinny zostać zdemonutowane i dodatkowo zabezpieczone**.
4. **Zabezpiecz lakierowane elementy przed porysowaniem** przy pomocy pianki poliuretanowej lub folii bąbelkowej.

⚠ PAMIĘTAJ! Meble tapicerowane zabezpiecz folią bąbelkową lub pianką poliuretanową, a krawędzie, boki i spód zabezpiecz przy pomocy kartonowych zabezpieczeń, a następnie folią typu półrękaw oraz taśmą klejącą lub opaskami bindującymi.



- » **Zabezpiecz końce** przesyłki/rolki kartonem lub innym materiałem odpornym na ścieranie.
- » Przy wadze powyżej **50 kg** musi być możliwość przeładunku mechanicznego specjalistycznym **trzcieniem**.
- » Zabezpiecz przesyłkę, kilkakrotnie **owijając ją ze wszystkich stron folią stretch oraz zabezpiecz ją taśmą brandowaną**.
- ⚠ **PAMIĘTAJ!** Gotowa do transportu jednostka transportowa nie może przekroczyć **6 metrów długości**. Umieść na opakowaniu etykietę „HEAVY” jeśli rolka waży powyżej 20 kg.




- » Jeżeli przesyłka zawiera więcej niż **5 rolek**, to musi zostać zapakowana na nośniku zgodnie z zasadami pakowania przesyłki paletowej.



- » Rolki ustawione pionowo na palecie **nie mogą wystawać poza jej krawędzie**. Użyj pionowych taśm bindujących, aby zabezpieczyć towar na palecie, oraz poziomych, które dodatkowo ustabilizują ładunek.

- » Na górną warstwę połóż kartonowy kapturek. Całą przesyłkę owiń folią stretch lub termokurczliwą.


- » Towar zbindowany ze sobą.



- » Tekturowe kapturki.

- » Folia nachodzi na paletę.

- » Towar zbindowany do palety.




OZNAKOWANIA TOWARÓW
W ILOŚCIACH OGRANICZONYCHOZNAKOWANIA TOWARÓW
W ILOŚCIACH WYŁĄCZONYCH

OZNAKOWANIA OPAKOWAŃ ZBIORCZYCH




Strzałki kierunkowe stosuj na dwóch przeciwległych bokach




PRODUKT W KARTONIE

- » Towar o nieregularnych kształtach musi zostać umieszczony w dopasowanym **foremnym kartonie**.

Maksymalna waga produktu z kartonem, **nie może przekraczać 30 kg**.



NIE





TAK

PRODUKT NA NOŚNIKU PALETOWYM

- » Produkt o nieregularnych kształtach, uniemożliwiających umieszczenie w kartonie lub wadze przekraczającej 30 kg, **musi zostać umieszczony na nośniku paletowym i zabezpieczony**.

⚠ **PAMIĘTAJ!** Jeżeli opakowanie prod. stanowi element przesyłki (opak. handlowe) pamiętaj o odpowiednim zabezpieczeniu go z zewnątrz folią bądź kartonem (opak. transportowe) co zapewni ochronę przesyłki.






Ustawienie przesyłki typu BIG BAG na samej palecie nie zabezpiecza jej odpowiednio do transportu.



Przesyłkę typu BIG BAG należy umieścić na palecie, zabezpieczonej od dołu przekładką tekturową.

Następnie należy **przymocować przesyłkę do nośnika używając np. taśmy spinającej, by uniemożliwić jej przesuwanie.**



BRAK ZABEZPIECZENIA DELIKATNYCH PRZEDMIOTÓW


Przykładowy rodzaj towaru: gipsowa figura ogrodowa



Przymocowanie taśmą „bandówką” do nośnika. Owinięcie folią stretch **NIE CHRONI** tego rodzaju towaru przed uszkodzeniem.



Wrażliwe towary należy umieścić w drewnianej skrzyni lub kartonie i zabezpieczyć je styropianowymi lub piankowymi profilami oraz oznaczyć piktogramami ostrzegawczymi.



RYZIKO USZKODZENIA PRZEZ TOWAR WYSTAJĄCY POZA OBRYS PALETY


Przykładowy rodzaj towaru: motocykl



Towar wystający poza obrys palety może uszkodzić inne przesyłki.



Tego rodzaju towary należy umieszczać na nośniku dopasowanym do ich rozmiarów oraz je odpowiednio zabezpieczyć.



Ryzyko uszkodzenia przesyłki poprzez piętrowanie

❌ **Piętrowanie** przesyłki może ją uszkodzić!



✅ Bok przesyłki z etykietą transportową oznacz dodatkową etykietą mówiącą o zakazie piętrowania, natomiast górę przesyłki oznacz **stożkiem** lub kolejną etykietą z zakazem piętrowania.

JAK PRZYGOTOWAĆ PRZESYŁKĘ ZAWIERAJĄCĄ
DUŻO ELEMENTÓW

ZASADY PAKOWANIA NIETYPOWYCH PRZESYŁEK

Przykładowy rodzaj towaru: *wiadra*

1. Paleta nośnik nie jest uszkodzony i jest dobrej jakości.
2. Na palecie znajduje się **kartonowa przekładka**.
3. Przynajmniej **co trzy warstwy niezbędna jest kartonowa przekładka**.
4. Na samej **górze znajduje się przekładka uniemożliwiająca przesuwanie się wiader**.
5. Towar jest solidnie przymocowany do nośnika taśmami.
6. Dodatkowo paleta owinięta jest folią bardzo dobrej jakości a zawartość nie wystaje poza obrys palety.



Kartonowa przekładka uniemożliwiająca przesuwanie się wiader, spełnia też rolę narożników.

Taśma bindująca


W TRANSPORCIE TOWARÓW PODATNYCH NA USZKODZENIA
zwróć szczególną uwagę na oznaczenie przesyki.




NALEŻY transportować
wózkiem z tej strony
opakowania.




ZAKAZ transportu
wózkiem z tej strony
opakowania.




Chwyć
towar
z tej strony.




Chwytaj
urządzenie
powyżej linii.




Nie należy
używać chwytaka
z tej strony.



MAKSYMALNA
wysokość słupka.



Należy chronić
przed upadkiem.



GÓRA.
Nie przewracać.



OSTROŻNIE. Szkło
lub kruchy towar.



Należy chronić
przed wilgocią.

⚠ **PAMIĘTAJ!** Dokumenty zwrotne **muszą być** umieszczone **na pierwszej** palecie/kartonie/rolce (z wielu).

